

## 目录

地图配置模板.....	1
1、 新增模板.....	1
1.1 新增空模板.....	1
1.2 复制已有模板.....	1
2、 配置.....	1
2.1 地图配置.....	1
2.1.1 添加服务.....	1
2.1.2 地图配置.....	1
2.2 组件配置.....	1
2.2.1 属性识别：.....	1
2.2.2 信息查询：.....	1
2.2.3 分析统计：.....	4
2.2.4 要素检索：.....	6
2.2.5 资源服务：.....	6
2.2.6 图形定位.....	6
2.2.7 地图对比.....	6
2.2.8 专题分析.....	7
2.2.9 图层控制.....	7
2.2.10 底图切换.....	7
2.2.11 鹰眼图.....	7
2.2.12 地图缩放.....	7
2.2.13 实时坐标.....	7
2.2.14 比例尺.....	7
2.2.15 全图.....	7
2.2.16 行政区定位.....	7
2.2.17 添加服务.....	7
2.2.18 导入文件.....	7
2.2.19 地图工具.....	7
2.2.20 地图打印.....	7
2.3 属性配置.....	7
2.3.1 图片.....	7
2.3.2 标题.....	7
2.3.3 工具服务.....	7
2.3.4 导入服务.....	7

# 地图配置模板

## 1、新增模板


新增模板可选择新增空模板或者复制现有模板。

### 1.1 新增空模板

地图应用配置中心


类型: 2D 3D

年份: 2015年 2016年




test  
2018-05-03 创建

配置




2000坐标系模板  
2018-05-02 创建

配置



常州2000坐标系模板  
2018-05-04 创建

配置



80坐标系模板  
2018-05-02 创建

配置

+

新建模板

模板名称

模板名称

行政区编码

行政区划代码

选择模板

☒ 空模板

☐ 已有模板

保存

取消

点击新增模板，填写模板名称和行政区编码后点击空模板-保存。配置中心页面会

出现一个新增的模板，点击进入该模板，里面数据全部为空，需自行配置。

## 1.2 复制已有模板

点击新增模板填写模板名称和行政区编码后选择已有模板



选择一个需要复制的模板点击保存，配置中心页面会新增一个刚创建的模板，模板名为填写的名称，但里面所有配置都是复制下拉框选择的模板。

## 2、配置

### 2.1 地图配置

#### 2.1.1 添加服务

进入模板配置后选择地图-添加服务，弹出服务列表，选择要配置的服务，点击确认配置服务后，在页面中可看到已配置的服务列表，可快速删除或修改

删除：不再配置该图层

修改：修改图层名称，服务类型及在地图展示时透明度

服务列表中是否展示按钮：选择开即表示默认底图中有该图

### 2.1.2 地图配置

使用当前地图视图：点击后当前视图及范围即为展示中心默认加载的地图视图及范围

使用 Web 地图的默认范围：点击后使用默认比例尺默认中心的地图，展示中心加载地图时默认使用该范围

自定义：配置比例尺、地图范围等

选择配置，选择参数：配置行政区定位的索引值

是否显示头部：配置展示中心头部菜单栏是否展示

地图应用配置中心 - 新版展示中心模板

地图

组件

属性

← 这里进行配置

设置初始范围

启动应用程序时指定初始地图范围

使用当前地图视图

使用 Web 地图的默认范围

自定义可见比例范围

自定义地图的可见比例范围以限制或扩展可将地图缩放到的比例级别

自定义...

选择配置

请选择参数

xzq\_c\_2016\_2k

xzq\_d\_2016\_2k

预览

保存

xzq\_d\_2016\_2k

不显示头部

显示头部

## 2.2 组件配置

### 2.2.1 属性识别：

属性识别配置对应展示中心属性识别功能，通过配置相关服务、图层及图层内信息，可在展示中心属性识别中查看相应的服务、图层

#### 2.1.1.1 模块介绍

- (1) 左侧服务列表为在地图配置中添加的所有服务
- (2) 右侧图层列表为选择查看的服务下所有图层及图层下字段、按钮等属性信息

#### 2.1.1.2 功能介绍

##### 2.1.1.2.1 服务勾选

勾选所有需要在展示中心查询的服务，点击关闭按钮、保存，即可在展示中心信息查询中选择相应的服务进行查询。

##### 2.1.1.2.2 图层内容更改

选择某个图层，更改需要查看的字段，并配置按钮

1) 更改字段：点击切换按钮即可选择查看或不查看该字段，拖拽该字段也可改变该字段展示顺序

2) 添加按钮：填写名称-按钮上显示的文字；填写样式--输入 css 样式或 className 用以更改按钮样式；填写地址--点击按钮后跳转的地址，地址规范如 [http://10.4.1.32/docpdf/供地/{BZDAH}/{BZDAH}\\_1.pdf](http://10.4.1.32/docpdf/供地/{BZDAH}/{BZDAH}_1.pdf)，多个地址用 @@ 隔开如 [http://10.4.1.32/docpdf/供地/{BZDAH}/{BZDAH}\\_1.pdf@@http://10.4.1.35:8888/CZSJWebSite/engine/Form.html?projectId={ID}](http://10.4.1.32/docpdf/供地/{BZDAH}/{BZDAH}_1.pdf@@http://10.4.1.35:8888/CZSJWebSite/engine/Form.html?projectId={ID})，{}内为可替换字段，默认进入第一个地址，若第一个地址 key 值为空则自动进入第二个地址以此类推；打开方式--点击按钮后打开链接的方式



3) 可选择查看或不查看该图层，不查看该图层时则展示中心对应的服务下不会出现该图层



4) 气泡弹出框：勾选后可改变展示中心属性识别功能默认弹出框样式

## 2.2.2 信息查询：

信息查询配置对应展示中心信息查询功能，通过配置相关服务、图层及图层内字段、查询条件等属性，可在展示中心信息查询中查看相应服务图层下的地块信息

### 2.2.2.1 模块介绍

(1) 左侧服务列表为在地图配置中添加的所有服务

(2) 右侧图层列表为选择查看的服务下所有图层及图层下字段、查询条件、过滤条件、按钮等属性信息

2.2.2.2 功能介绍

2.2.2.2.1 服务勾选

勾选所有需要在展示中心查询的服务，点击关闭按钮、保存，即可在展示中心信息查询中选择相应的服务进行查询。

2.2.2.2.2 图层内容更改

选择某个图层，更改需要查看的字段，并配置查询条件、过滤条件、按钮等



1) 更改字段：点击切换按钮即可选择查看或不查看该字段，拖拽可改变该字段展示顺序



2) 可选择查看或不查看该图层，不查看该图层时则展示中心对应的服务下不会出现该图层

3) 配置查询条件：点击+按钮，填写相应的查询条件，类型 **string**：字符串类型，**date**：时间类型，**double**：双精度浮点，**int**：整数类型；配置完一条后可点击添加继续新增；可点击每条查询条件前选择框，点击删除可删除该条件



4) 添加按钮：填写名称-按钮上显示的文字；填写样式--输入 css 样式或 className 用以更改按钮样式；填写地址--点击按钮后跳转的地址，地址规范如 [http://10.4.1.32/docpdf/供地/{BZDAH}/{BZDAH}\\_1.pdf](http://10.4.1.32/docpdf/供地/{BZDAH}/{BZDAH}_1.pdf)，多个地址用 @@ 隔开如 [http://10.4.1.32/docpdf/供地/{BZDAH}/{BZDAH}\\_1.pdf@@http://10.4.1.35:8888/CZSJWebSite/engine/Form.html?projectId={ID}](http://10.4.1.32/docpdf/供地/{BZDAH}/{BZDAH}_1.pdf@@http://10.4.1.35:8888/CZSJWebSite/engine/Form.html?projectId={ID})，{}内为可替换字段，默认进入第一个地址，若第一个地址 key 值为空则自动进入第二个地址以此类推；打开方式--点击按钮后打开链接的方式



### 2.2.3 分析统计：

分析统计对应展示中心分析统计功能，通过配置分析统计内的属性，可在展示中心查看配置的字段等相应信息，支持导入 shape、CAD、Excel 等类型文件

#### 2.2.3.1 功能介绍

##### (1) 添加分析

点击左侧分析列表下 ‘+’ 号可添加新的分析，右侧带\*号的为必填字段

##### (2) 字段名称

分析名称：展示在左侧分析列表的名称

分析接口：进行数据分析的地址

图层名称：分析的目标图层，可选择已添加服务下的图层

标题字段：分析后展示的标题，可选择已选图层下的所有字段

返回字段：展示的分析结果字段，可选择已选图层下的所有字段

分组字段：分析后，可用该字段进行简单统计，可选择已选图层下的所有字段

数据类型：导出文件类型，如 excel

导入类型：导入的文件类型

链接：修改默认跳转的分析页面，配置后跳转到该链接

分析统计

标题

分析统计

图标

名称

土地利用现状分析

土地利用现状分析

土地利用现状分析

标准分析

\* 分析名称

标准分析

\* 分析接口

http://

图层名称

请输入图层名称

选择图层

标题字段

请选择

返回字段

请选择

分组字段

请选择

exportable

请输入

数据类型

请输入

### (3) 添加参数

点击右侧字段下‘+’号可添加参数，填写参数名及内容

返回字段

请选择

分组字段

请选择

exportable

请输入

数据类型

请输入

导入类型

请输入

链接

请输入

请输入参数

请输入参数内容

+

添加分析参数

### 2.2.4 要素检索：

配置展示中心要素检索功能的索引值、其展示名称及分类列表



2.2.5 资源服务：

配置展示中心资源服务中加载的资源树坐标系，可选 80 或 2000 坐标系



2.2.6 图形定位

配置展示中心图形定位功能所能定位的图层



2.2.7 地图对比

配置对比的地图



2.2.8 专题分析

配置展示中心专题分析的名称、url 以及展示字段



### 2.2.9 图层控制

暂只配置功能图标



### 2.2.10 底图切换

配置底图切换功能按钮在展示中心展示的位置



### 2.2.11 鹰眼图

配置鹰眼图按钮在展示中心显示的位置



### 2.2.12 地图缩放

暂无配置



### 2.2.13 实时坐标

配置显示坐标的坐标系



#### 2.2.14 比例尺

配置比例尺单位



#### 2.2.15 全图

配置全图按钮在展示中心显示的位置



#### 2.2.16 行政区定位

暂无配置



#### 2.2.17 添加服务

配置展示中心添加服务功能可选的服务类型



#### 2.2.18 导入文件

配置导入文件的地址



### 2.2.19 地图工具

配置展示中心地图工具中功能的单位及测量后数据精度



### 2.2.20 地图打印

配置打印地址



## 2.3 属性配置

### 2.3.1 图片

点击‘+’选择图片，添加到该模板上，即可替换该模板在配置首页的图片

类型: 2D 3D

年份: 2015年 2016年

 <div>test 2018-05-03 创建</div> <div>配置</div>	 <div>2000坐标系模板 2018-05-02 创建</div> <div>配置</div>	 <div>常州2000坐标系模板 2018-05-04 创建</div> <div>配置</div>	 <div>80坐标系模板 2018-05-02 创建</div> <div>配置</div>	 <div>新建模板</div>
---	--	--	---	---

### 2.3.2 标题

在输入框填写标题，可更改该模板名称

### **2.3.3 工具服务**

配置 GP 服务

### **2.3.4 导入服务**

文件上传的地址